

Come costruire la piramide d'età su Excel

1- Impostare la tabella con una colonna per le classi d'età (che devono essere della stessa ampiezza), una colonna con i valori degli uomini e una colonna con i valori delle donne.

I valori della colonna degli uomini vanno in negativo. Colonna maschi = serie 1, colonna femmine = serie 2

Pop al 1 gennaio 2021			
	Sesso	maschi	femmine
Età			
0-4		-1126180	1066177
5-9		-1317850	1245042
10-14		-1454387	1369786
15-19		-1473743	1378498
20-24		-1551209	1409140
25-29		-1581267	1494719
30-34		-1653639	1612461
35-39		-1759822	1748751
40-44		-2006236	2012398
45-49		-2327335	2363788
49-54		-2375874	2446506
55-59		-2261864	2370922
60-64		-1906320	2053941
65-69		-1651505	1821505
70-74		-1597953	1821800
75-79		-1134171	1399722
80-84		-948563	1318266
85-89		-511893	879407
90-94		-186445	442744
95-99		-34985	123596
100 anni e più		-2847	14309
totale		28864088	30393478


Dati estratti il 09 nov 2021 13:07 UTC (GMT) da I.Stat

2- Selezionare la tabella (esclusa la riga del totale) e cliccare su INSERISCI in alto a sinistra e poi su GRAFICI. Le celle selezionate sono il cosiddetto "intervallo dei dati".


The screenshot shows the Excel interface with the 'Inserisci' tab active. The 'Grafici consigliati' button is highlighted with a red circle. Below the ribbon, the data table from the previous image is partially visible, showing the structure of the data used for the chart.

3 – Selezionare il seguente grafico tra le opzioni possibili:

Grafici consigliati Tutti i grafici




Barre raggruppate



Un grafico a barre raggruppate viene usato per confrontare i valori di alcune categorie. Il testo delle categorie è troppo lungo.

4 - Per visualizzare tutte le classi d'età cliccare sul FORMATO ASSE e andare su ETICHETTE per selezionare:

- "Specificare l'unità per intervallo 1"
- Posizione etichetta "In basso"



M N O P Q R S T U V

Formato asse

Opzioni assi Opzioni testo

Opzioni assi

Tipo di asse

- Seleziona automaticamente in base ai dati
- Asse testo
- Asse data

Intersezione asse orizzontale

- Automatica
- Alla categoria numero 1
- Alla categoria massima

Posizione asse

- Ai segni di graduazione
- Tra i segni di graduazione
- Categorie in ordine inverso

Etichette

Specificare l'unità per l'intervallo

1

Distanza dall'asse


100

Posizione etichetta

In basso

Numero

5- Per eliminare lo spazio tra le barre, fare doppio click su una delle due serie. Si apre una finestra FORMATO SERIE DATI dalla quale si seleziona OPZIONI. Si porta il valore dell'opzione SOVRAPPONI a 100 e quello della DISTANZA TRA LE BARRE a 0.



6- Per eliminare i valori negativi degli uomini cliccare su FORMATO ASSE e aprire la tendina del NUMERO. Selezionare Categoria "Personalizzato" e Tipo "0".

